

# GPI Utility CAMION

PDI già convertiti in .gpi x Garmin Utility CAMION

Topic di spiegazione lo leggi su <http://www.poigps.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33109>

SCARICALI da Versione BASE Versione VOImp3 Versione VOIwave  
Istruzioni

Sono tre file,

- uno "base" cioè solo icone e dati
- uno con "voci" in mp3
- uno con "voci" in wave.

Il PDI l'ho elaborato con il PoiLoader 2.5.3.

Il file così com'è può essere caricato nella stessa directory dove risiede il poi.gpi che, come tutti sapete, è il file contenente i PDI trasformati dal Poi Loader.

Con il UTILITY\_CAMION.gpi avrete tutti i punti importanti caricati (quindi da non trasformare con il PL), ed al Poi Loader potete far trasformare gli altri PDI (non compresi nell'elenco, es Hotel, Rist, etc) ed inserirli nel navigatore senza che i due file si cancellino a vicenda.

In caso di aggiornamenti andrete a sovrascrivere quello che è stato modificato:  
il Poi Loader sovrascrive il poi.gpi, l'altro lo sostituite Voi.

Il file suddetto, uno solo, necessita di essere inserito "manualmente" (copiato così com'è) nel percorso Garmin\Poi\, dove già troverete il poi.gpi. ELENCO PDI: Accessi\_Autostrade 250m Aree\_Servizio 250m Black\_Points 500m Cantieri\_Autostrade\_Intermedi - 300m Cantieri\_Autostrade\_Inizio - 300m Cantieri\_Superstrade - 300m Check\_Point\_Pullman\_Turistici\_Italia 250m Concessionarie\_Autocarri 250m Divieto\_Camion 250m Fast\_Food 250m Fermate\_Pullman\_Turistici\_Italia 250m IDS 200m Interporti\_Park\_Camion 500m Motel 250m Parcheggi\_Pullman\_Turistici\_Italia 250m Passi\_E\_Valichi 250m Ponti\_Strade\_Limiti\_Massa\_Sagoma 500m Sorpasso\_Divieto\_Camion 300m Ristoro\_Autostradale 250m Strade\_Ghiacciate\_Inverno 500m Svincoli\_Autostradali 250m Traghetti 250m Zona\_Industriale 250m