

GPI Utility AUTO

Inviato da Administrator
 Tuesday 09 October 2007
 Ultimo aggiornamento Sunday 27 April 2014

PDI già convertiti in .gpi x Garmin Utility AUTO

Topic di spiegazione lo leggi su <http://www.poisgps.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24928>

SCARICALI da VersioneBASEVersioneVOCImp3 VersioneVOCIwave ISTRUZIONI

Â

Sono tre files,

uno "base" cioè solo icone e dati, uno con "voci" in mp3 e l'altro con "voci" Wave. Il PDI l'ho elaborato con TurboPOI ed il PoiLoader 2.5.3.

Il file cos'com' può essere caricato nella stessa directory dove risiede il poi.gpi che, come tutti sapete, il file contenente i PDI trasformati dal Poi Loader.

Con il UTILITY_AUTO.gpi avete tutti i PDI importanti caricati (quindi da non trasformare con il PL), ed al Poi Loader potete far trasformare gli altri PDI (non compresi nell'elenco, es Hotel, Rist, etc) ed inserirli nel navigatore senza che i due file si cancellino a vicenda.

In caso di aggiornamenti andrete a sovrascrivere quello che è stato modificato: il Poi Loader sovrascrive il poi.gpi, l'altro lo sostituite Voi.

Il file suddetto, uno solo, necessita di essere inserito "manualmente" (copiato cos'com') nel percorso Garmin\Poi\, dove già troverete il poi.gpi. ELENCO PDI: Accessi Autostrade - 200m - SilenziatoArea C - Milano - 150mBlack P 400mCantieri_Autostrade_Intermedi - 300mCantieri_Autostrade_Inizio - 300mCantieri_Superstrade - 300mCorsie Preferenziali - 150mDissuasore - 250mDivieto Camion Bus - 250mDossi - 200mPassaggi a livello - 250mPMV - 300mPonti Strade Limiti Massa Sagoma - 500mSemafori - 200mStrade_Ghiacciate_Inverno - 500mTraghetti - 400mZTL - 150m

Â